


Opsætning af Windows Live Mail

For at sætte Windows Live Mail op til at modtage mails, skal du først oprette en e-mail-konto på www.comxnet.dk.

- Start Windows Live Mail
- Klik på "Tilføj e-mail-konto"



- I feltet "E-mail-adresse" skrives din e-mail-adresse
- I feltet "Adgangskode" skrives adgangskoden til din e-mail-adresse
- Sæt flueben i "Husk adgangskode"
- I feltet "Vist navn" skrives dit navn
- Sæt flueben i "Konfigurer serverindstillinger til e-mail-konto manuelt"

Tilføj en e-mail-konto

Angiv oplysningerne om din e-mail-konto nederfor:

E-mail-adresse:
eksempel555@hotmail.com [Få en gratis e-mail-konto](#)

Adgangskode:
 Husk adgangskode

Hvordan skal dit navn se ud i e-mail, der sendes fra denne konto?

Vist navn:
Eksempel: Jens Jensen

Konfigurer serverindstillinger til e-mail-konto manuelt.

Next Cancel

- I feltet "Serveren til indgående post er" vælges POP3
- I feltet "Indgående server" skrives mail.comxnet.dk
- Sæt flueben i "Denne server kræver en sikker forbindelse (SSL)"
- I feltet "Port" skrives 995
- I feltet "Logon-id" skrives din e-mail-adresse
- I feltet "Udgående server" skrives mail.comxnet.dk
- Sæt flueben i "Denne server kræver en sikker forbindelse (SSL)"
- I feltet "Port" skrives 465
- Sæt flueben i "Den udgående server kræver godkendelse"

Tilføj en e-mail-konto

[Hvor kan jeg finde oplysninger om min e-mail-server?](#)

Oplysninger om indgående server

Serveren til indgående post er en **POP3** server.

Indgående server: Port:

Denne server kræver en sikker forbindelse (SSL)

Log på med disse indstillinger: **Godkendelse i klar tekst**

Logon-id (hvis det adskiller sig fra e-mail-adresse):

Oplysninger om udgående server

Udgående server: Port:

Denne server kræver en sikker forbindelse (SSL)

Den udgående server kræver godkendelse

- Klik på "Udfør/Finish"

Din e-mail-konto er nu oprettet i Windows Live Mail og klar til brug!

